

Hostname ändern

Der Hostname ist der eindeutige Name eines Computers. Unter diesem Namen erkennt sich das System selbst und er dient zur Identifikation anderer Systeme.

Der Hostname wird in der Regel im Installationsdialog abgefragt und bei der Installation gesetzt.

Wenn wir unter CentOS 7 den Hostnamen ändern möchten geht dies ganz einfach mit dem Befehl **hostnamectl**

Mit **hostnamectl status** können wir uns den aktuellen Hostnamen anzeigen lassen.

```
hostnamectl status
  Static hostname: wiki.ralf-kessler.de
    Icon name: computer
    Chassis: n/a
  Machine ID: 9ea405c7a0314fee82a92a2b05f2c270
  Boot ID: 6e8c58aeffce43828e2ff4649598b50a
  Virtualization: vmware
  Operating System: CentOS Linux 7 (Core)
    CPE OS Name: cpe:/o:centos:centos:7
    Kernel: Linux 3.10.0-123.8.1.el7.x86_64
  Architecture: x86_64
```

Den alten Hostname wollen wir nun durch einen neuen Namen ersetzen. Dazu verwenden wir **hostnamectl set-hostname <hostname>**.

```
hostnamectl set-hostname www.ralf-kessler.de
```

Nun schauen wir nochmals ob alles richtig übernommen wurde.

```
hostnamectl status
  Static hostname: www.ralf-kessler.de
    Icon name: computer
    Chassis: n/a
  Machine ID: 9ea405c7a0314fee82a92a2b05f2c270
  Boot ID: 6e8c58aeffce43828e2ff4649598b50a
  Virtualization: vmware
  Operating System: CentOS Linux 7 (Core)
    CPE OS Name: cpe:/o:centos:centos:7
    Kernel: Linux 3.10.0-123.8.1.el7.x86_64
  Architecture: x86_64
```

Das wars auch schon. Das Kommando **hostnamectl** ist ein einfacher Weg den Hostnamen unter CentOS 7 zu ändern.

Last
update: 2019/03/18 21:11 wiki:howtos:centos:hostname-aendern <https://wiki.ralf-kessler.de/doku.php/wiki/howtos/centos/hostname-aendern?rev=1552939893>

From:
<https://wiki.ralf-kessler.de/> - **RaKe Wiki**

Permanent link:
<https://wiki.ralf-kessler.de/doku.php/wiki/howtos/centos/hostname-aendern?rev=1552939893> 

Last update: **2019/03/18 21:11**